

Créer un diaporama DVD

Comment créer un diaporama de photos visible sur votre télévision et votre lecteur DVD de salon?

Installation

Prérequis

Vous devez tout d'abord télécharger et installer

- EasyPhotoTools (gratuit)
- AviSynth 2.5.6 (gratuit)
- et un encodeur Mpeg2 (TmpegEnc, Hc (gratuit), QuEnc (gratuit)).

Cet exemple est réalisé avec QuEnc.






Installez EasyPhotoTools

Si vous rencontrez des problèmes, consultez le forum sur <http://easyphototools.free.fr>.

Installez AVISynth.



Après avoir télécharger AVISynth, Double-Cliquez sur l'icône.

		 <p>Choisissez un emplacement puis cliquez sur « Install »</p>
 <p>Attendez la fin de l'installation</p>	 <p>Cliquez sur Finish, l'installation est terminée.</p>	

Installez QuEnc



Après avoir téléchargé QuEnc, Double-cliquez sur l'icône pour procéder à l'installation




Choisissez l'emplacement où installer QUEnc (ici F:\APPLIS\Encode).

Retenez cet emplacement car vous devrez renseigner EasyPhotoTools avec cette valeur.

Lancez EasyPhotoTools.


Une fenêtre projet apparaît.



1. Sélectionnez DVD-Album photos
2. Choisissez un répertoire de travail dans lequel sera généré les fichiers temporaires nécessaires à la création du DVD
3. Choisissez un encodeur Mpeg2 (ici QuEnc installé précédemment), Allez rechercher QuEnc à l'endroit où il a été installé. Remarquez qu'une fois correctement renseigné, l'icône ne représente plus un panneau « Attention » mais l'icône de l'encodeur utilisé.
4. Choisissez « Image DVD » pour créer une image du DVD. Vous pourrez ainsi visualiser le DVD avant de le graver.
5. Cliquez sur ce bouton pour créer le projet vierge

1. Ajoutez et organisez les photos


Ajoutez les photos



1. Sélectionnez les photos
2. Faites glisser vos photos dans la partie projet


Organisez vos photos

Changez l'ordre de vos photos ou changez les dossiers en faisant du glisser-déplacer avec la souris.



2. Ajouter des transitions

Sélectionnez les photos où seront appliquées les transitions



Nous allons sélectionner toutes les photos:



1. Sélectionnez le dossier principal
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris
3. Sélectionnez « Sélectionner les images dans tous les menus »

Appliquez une transition



1. Sélectionnez la liste « Animation » pour choisir une animation (« Fondu » dans cet exemple)
2. Cliquez sur la zone d'aperçu pour rejouer si nécessaire l'aperçu de l'animation sélectionnée


Après modification les boutons OK Annuler apparaissent à droite de la partie « Options ».



Valider les choix en cliquant sur le bouton OK situé dans le panneau qui apparaît en bas à droite. Les choix seront appliqués à l'ensemble des photos sélectionnées.

Changer l'aspect des menus

Modifier l'aspect



1. Sélectionnez le (ou les menus) pour lequel va être appliqué le nouveau Modèle
2. Cliquez sur Aperçu fin
3. Choisissez l'onglet Menu
4. Sélectionnez un modèle

Aperçu du nouveau menu



1. Visualisez le nouveau thème (Quelques secondes d'attente)
2. Appliquez les modifications en cliquant sur le bouton OK

Remarque: Il sera possible dans une prochaine version de composer soit-même se propres modèles de menus.

Enchaînez les diaporamas


Sélectionnez les menus



1. Sélectionnez le dossier principal
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris
3. Sélectionnez « Sélectionner les menus »

Décidez de l'enchaînement

Nous allons choisir d'enchaîner automatiquement les diaporamas les uns à la suite des autres. Lorsque le dernier diaporama est terminé, le retour se fera sur le premier.




1. Sélectionnez l'onglet Menu
2. Sélectionnez « Aller sur la prochaine photo à la suite du menu »
3. Valider ce choix en cliquant sur le bouton OK

Ajoutez de la musique

Sélectionnez les morceaux

Vous pouvez choisir des morceaux de musique au format MP3 ou WAV.


Nous allons ajouter des morceaux de musiques qui s'enchaîneront avec les diaporamas.



1. Sélectionnez le menu principal pour obtenir un enchaînement sur tout le DVD
2. Sélectionnez des musiques MP3
3. Cliquez sur l'onglet musique
4. Faites un glisser-déplacer de (2) vers (4) pour ajouter une musique sur le menu de présentation des vignettes
5. Faites un glisser-déplacer de (2) vers (5) pour ajouter les musiques sur les diaporamas
6. Validez votre choix en cliquant sur le bouton OK


3. Générer le DVD

Fenêtre de génération



1. Vous pouvez changer la qualité en « brouillon » pour générer 3 fois plus rapidement le DVD. La qualité sera moins bonne mais restera acceptable pour se rendre compte du résultat.
2. Notez le répertoire de destination où va se trouver l'image du DVD sur votre disque dur
3. Cliquez sur « générer » pour commencer la génération

Génération du projet



1. La barre de progression en bas indique l'état d'avancement global.
2. Les instructions décrivent l'activité en cours réalisée par EasyPhotoTools. En cas d'erreur, un symbole « Attention » ou « Erreur » apparaît dans cette zone avec un message d'erreur.
3. Si le traitement est long, cochez cette case, vous pouvez faire générer le DVD en votre absence et laissez EasyPhotoTools éteindre votre ordinateur lorsqu'il a terminé.




Ce message apparaît à la fin de la génération lorsque tout s'est bien passé.

Vérification avec PowerDVD

Avant de graver le DVD, vous pouvez vérifier l'image avec un logiciel de lecture de DVD (PowerDVD par exemple).

Vérifiez que les fichiers sont bien présents à l'endroit décrit dans l'écran de génération (ici « G:\DVDPHOTOS\DVD1 »)



Sous DVD1 apparaissent la structure d'un DVD à savoir 2 répertoires

- AUDIO_TS (toujours vide)
- VIDEO_TS (contenant un nombre variable de fichiers *.IFO, *.BUP et *.VOB).

Lancez PowerDVD




1. Cliquez sur le bouton ouverture d'un DVD
2. Sélectionnez « Ouvrir le fichier DVD sur le disque dur ». Sélectionnez ensuite le répertoire VIDEO_TS du répertoire où se trouve le DVD (ici « G:\DVDPHOTOS\DVD1\VIDEO_TS »)

4. Graver le DVD

Il est fortement conseillé de réaliser les premiers DVD sur des DVD ré-inscriptibles (DVD+RW ou DVD-RW).

Gravure avec Nero Burning

Vous pouvez graver l'image du DVD avec un logiciel de gravure de DVD vidéo tel que Nero. Il faut alors réaliser une DVD Vidéo.



1. Ouvrez Nero Burning et choisissez DVD-Vidéo.




1. Allez sur l'emplacement de l'image DVD
2. Glissez-Dé placez le contenu du répertoire VIDEO_TS dans le répertoire « VIDEO_TS » rouge visible à gauche.

Graver ensuite le DVD. Vous avez alors un DVD de photos lisible sur une platine DVD de salon

Gravez directement avec EasyPhotoTools

Vous pouvez également graver directement le DVD avec EasyPhotoTools.

A la place de choisir « Image DVD » sélectionnez votre graveur de DVD



1. Cliquez sur le bouton rafraîchir si votre DVD n'apparaît pas dans la liste.
2. Sélectionnez votre graveur de DVD
3. Appuyez sur le bouton générer. EasyPhotoTools va vérifier ensuite que le graveur possède bien un DVD vierge ou ré-inscriptible. Si ce DVD est ré-inscriptible et possède des informations EasyPhotoTools va vous demander si vous voulez l'effacer. EasyPhotoTools va ensuite graver le DVD. Ce DVD sera lisible dans un lecteur DVD de Salon.

Conclusion

Vous rencontrez des problèmes ou avez des suggestions,

- n'hésitez pas à consulter le forum de EasyPhotoTools sur <http://easyphototools.free.fr>.
- Vous n'avez toujours pas de solution, envoyez un mail à EasyPhotoTools@free.fr

En espérant que cette documentation réponde à vos questions et que EasyPhotoTools vous donne satisfaction, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à regarder vos photos sur votre télévision et lecteur DVD de salon.